

# 36. Fisiopatologia dell'emostasi

II edizione

In collaborazione con Enrico Stocchi



(vale per tutto il capitolo)

36. Fisiopatologia dell'emostasi.....	1137	36.3.4. Il sistema fibrinolitico.....	1150
36.1. EMOSTASI.....	1139	36.4. PATOLOGIA DELLA COAGULAZIONE.....	1151
36.1.1. Localizzazione della coagulazione.....	1140	36.4.1. Classificazione delle alterazioni della coagulazione.....	1151
36.1.2. Diatesi trombotica e diatesi emorragica.....	1140	36.4.2. Patologia genetica dei fattori della coagulazione.....	1152
36.2. FISILOGIA DELLA COAGULAZIONE.....	1141	36.5. TROMBOSI.....	1153
36.2.1. Formazione della fibrina polimerizzata.....	1142	36.5.1. Triade di Virchow.....	1153
36.2.2. Via intrinseca.....	1143	36.5.2. Danno all'endotelio.....	1154
36.2.3. Via estrinseca.....	1143	36.5.3. Alterazioni nel flusso ematico.....	1154
36.2.4. Via comune: la formazione della fibrina.....	1144	36.5.4. Iper-coagulabilità.....	1155
36.3. FORMAZIONE DEL TAPPO EMOSTATICO.....	1145	36.5.5. Trombofilie ereditarie.....	1156
36.3.1. Endotelio e coagulazione.....	1147	36.5.6. Destino del trombo.....	1157
36.3.2. Adesione ed aggregazione piastrinica.....	1148	36.6. EMBOLIA.....	1158
36.3.3. Ruolo della trombina.....	1149	36.6.1. Tipi di emboli.....	1158

36.6.2. Destino degli emboli.....	1159	36.6.8. Conseguenze dell'embolia arteriosa.....	1164
36.6.3. Trombo-embolia polmonare.....	1160	36.6.9. Embolia lipidica.....	1165
36.6.4. Storia naturale dei trombo-emboli polmonari.....	1161	36.6.10. Embolia gassosa.....	1165
36.6.5. Infarto ed emorragia polmonare.....	1161	36.6.11. Embolia di liquido amniotico.....	1166
36.6.6. Sorgenti degli emboli polmonari.....	1162	36.6.12. Coagulazione intra-vascolare disseminata.....	1167
36.6.7. Trombo-embolia sistemica.....	1163	36.7. PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE.....	1168



## 36.1. Emostasi

### Definizione di emostasi

*L'emostasi è il processo che blocca lo stravasamento di sangue a seguito di un danno vascolare*

### Emostasi normale

☞ L'emostasi normale è il risultato di una serie di processi controllati con precisione e svolge tre funzioni:

- mantenere **attivamente** il sangue in uno stato fluido senza coaguli nei vasi normali
- riparare le continue fisiologiche micro-lesioni alla parete endoteliale dei vasi dovute allo scorrimento stesso del sangue senza provocare una coagulazione massiva con blocco della circolazione
- indurre la formazione rapida di un tappo emostatico (coagulazione) localizzato nel sito di una rottura del vaso, bloccando la fuoriuscita del sangue (emorragia)

☞ In caso di alterazione dell'omeostasi vasculo-ematica tre sono i fenomeni principali che avvengono nei vasi:

- la vasocostrizione reattiva
- la formazione del coagulo (coagulazione)
- l'attivazione del sistema di riparazione


### 36.1.1. LOCALIZZAZIONE DELLA COAGULAZIONE

☞ La coagulazione del sangue è un fenomeno che deve essere innescato da una emergenza

Evolutivamente premia il fatto che il suo innesco non sia tanto dovuto ad una azione positiva, che richiede l'integrità del sistema di innesco stesso, ma dalla cessata funzione di un sistema inibitorio danneggiato

Là dove si verifica un danno quindi cessa localmente di funzionare il sistema di blocco della coagulazione e questa si avvia, mentre dove il danno non c'è essa è inibita attivamente: la coagulazione è auto-limitata ai siti danneggiati

### 36.1.2. DIATESI TROMBOTICA E DIATESI EMORRAGICA



- ☞
- la **trombosi** può essere considerata l'attivazione per causa patologica dei processi emostatici normali, con conseguente formazione di un coagulo intra-vascolare che è esso stesso causa di patologia
  - la **diatesi emorragica** è la incapacità di attivare in modo adeguato i meccanismi dell'emostasi in seguito ad uno stimolo appropriato

## 36.2. Fisiologia della coagulazione

### Definizione

La coagulazione è il processo attraverso il quale il sangue passa, in un organismo vivente, dallo stato liquido allo stato solido



L'emostasi sia fisiologica che patologica dipende da tre componenti principali che insieme danno origine al fenomeno della coagulazione:

- la parete vascolare
- le piastrine
- la cascata dei fattori plasmatici della coagulazione



La coagulazione segue rapidamente alla vasocostrizione reattiva del vaso danneggiato che tende a ridurre l'afflusso di sangue nella zona del danno, riducendo l'emorragia



I fattori plasmatici della coagulazione (denominati con numeri romani da I a XIII) costituiscono una cascata di enzimi che si attivano e si inattivano in sequenza

In condizioni normali la velocità di questa cascata è relativamente ridotta ma non assente: quindi la vita media dei fattori della coagulazione è generalmente bassa (da alcune ore ad alcuni giorni)

La velocità di questa cascata di reazioni viene accelerata in modo esponenziale dal danno tissutale con produzione di forme attive dei fattori, denominate dalla lettera **a**



Si possono distinguere due vie principali di attivazione della coagulazione: intrinseca ed estrinseca che innescano una via finale comune

### 36.2.1. FORMAZIONE DELLA FIBRINA POLIMERIZZATA


Figura 36.2. Schema della coagulazione

HMWK: high molecular weight kininogen, chininogeno ad alto peso molecolare

● Due sono le vie di attivazione della trombina, l'enzima finale della coagulazione, la via intrinseca e la via estrinseca che hanno una parte terminale in comune (via comune)

● Il substrato della trombina è il fibrinogeno

● Il prodotto finale della coagulazione è la fibrina



### 36.2.2. VIA INTRINSECA

☞ La via intrinseca della coagulazione

- è chiamata così perché i fattori che la compongono sono sempre circolanti nel sangue
- viene attivata quando il sangue incontra una superficie anomala diversa dalla membrana della cellula endoteliale (fanno eccezione alcuni distretti capillari fenestrati in cui cellule non epiteliali si affacciano direttamente sulla corrente ematica, come quello epatico, splenico, midollare osseo, ed anche distretti derivati dalla neo-angiogenesi nell'ambito di neoplasie maligne, particolarmente di origine connettivale, che hanno strutture anomale)
- la formazione del coagulo attraverso questa via richiede alcuni minuti
- questa via inizia con l'attivazione del fattore XII di Hageman

### 36.2.3. VIA ESTRINSECA

☞ La via estrinseca della coagulazione

- viene attivata dal danno tissutale con la liberazione di un **fattore tissutale** (componente strutturale dei tessuti, normalmente non in contatto con il plasma) che forma un complesso con il fattore VIIa attivando così il fattore X di Stuart
- questa via conduce alla formazione del coagulo in un tempo valutabile in pochi secondi

### 36.2.4. VIA COMUNE: LA FORMAZIONE DELLA FIBRINA

☞ Dopo l'attivazione del fattore X (di Stuart), le vie intrinseca ed estrinseca convergono in una via comune che porta alla formazione della trombina, l'ultimo enzima della cascata che agisce sul fibrinogeno (substrato ultimo) producendo **fibrina** (prodotto ultimo)




Figura 36.3. Formazione della fibrina. Il fibrinogeno (solubile) viene tagliato dalla trombina in monomeri di fibrina che si aggregano a formare la fibrina di dimensioni indefinite (insolubile). Nel processo si liberano piccoli frammenti peptidici ad attività flogistica: fibrinopeptidi

Figura 36.4. Autoregolazione del processo trombinico. Liberamente tratto da: Tripodi (2011)

La formazione di fibrina porta a due effetti:

- la formazione di un tappo emostatico
- l'attivazione della flogosi con conseguente avvio della riparazione

### 36.3. Formazione del tappo emostatico




Figura 36.5. Vasocostrizione

Dopo un danno vascolare, fattori neuro-umoral locali inducono una vasocostrizione momentanea che riduce il flusso di sangue e la conseguente emorragia

Liberamente tratto da: Cotran (1999)




Figura 36.6. Emostasi primaria (piastrinica)

Le piastrine aderiscono alla matrice extra-cellulare esposta attraverso il vWF (fattore di von Willebrand); si attivano, si modificano e degranolano. ADP (adenosina di fosfato) e trombossano (TX) A2 rilasciati provocano un'ulteriore aggregazione piastrinica con formazione del tappo emostatico primario

Liberamente tratto da: Cotran (1999)




Figura 36.7. Emostasi secondaria

Attivazione locale della cascata della coagulazione con polimerizzazione della fibrina. Cementazione delle piastrine in un tappo emostatico secondario definitivo

Liberamente tratto da: Cotran (1999)




Figura 36.8. Trombo e fenomeni anti-trombotici

Meccanismi contro-regolatori come il rilascio di attivatore del plasminogeno (t-PA) (fibrinolitico) e di trombomodulina (che interferisce con la cascata della coagulazione) limitano il processo emostatico

Liberamente tratto da: (1999)

### 36.3.1. ENDOTELIO E COAGULAZIONE

- Le cellule endoteliali modulano molti aspetti della coagulazione, spesso contrastanti tra loro
- possiedono in condizioni normali attività anti-piastrinica, anticoagulante, e fibrinolitica
  - dopo danno od attivazione esercitano azioni pro-coagulanti

Un danno o la perdita locale dell'endotelio quindi attivano la coagulazione attraverso due meccanismi:

- mancanza di fattori inibenti
- produzione di fattori attivi qualora l'endotelio sia ancora vitale

Figura 36.9. Endotelio e trombosi


Il bilancio tra le attività anti-trombotiche e pro-trombotiche dell'endotelio è un fattore critico nel determinare la formazione del trombo, la sua propagazione, la sua dissoluzione

vWF: fattore di von Willebrand; PG: prostaglandina

Liberamente tratto da Cotran (1999)

L'endotelio può essere attivato da:

- agenti infettivi
- fattori emodinamici
- mediatori plasmatici
- citochine



### 36.3.2. ADESIONE ED AGGREGAZIONE PIASTRINICA

Le piastrine giocano un ruolo centrale nell'emostasi normale

Quando circolano normalmente sono dei dischi lisci ricoperti da membrana ed esprimono un certo numero di recettori glicoproteici della famiglia delle integrine alla loro superficie

Le piastrine contengono due tipi di granuli specifici contenenti mediatori della coagulazione e dell'infiammazione

Dopo danno vascolare le piastrine incontrano i costituenti della matrice extra-cellulare: collagene, proteoglicani, fibronectina


Ne conseguono tre reazioni principali:

- adesione e modificazione di forma
- secrezione
- aggregazione

Figura 36.10. Il fattore di von Willebrand. vWF: fattore di von Willebrand

La malattia di von Willebrand è una riduzione, geneticamente determinata, della quantità di fattore di von Willebrand con una conseguente diatesi emorragica la cui gravità dipende dall'entità della carenza. La trombo astenia di Glanzmann e la sindrome di Bernard-Soulier sono invece dei difetti ereditari della piastrine che mancano di alcuni dei recettori necessari per l'aggregazione; anche questi difetti, piuttosto rari, causano una diatesi emorragica

Liberamente tratto da Cotran (1999)



### 36.3.3. RUOLO DELLA TROMBINA


Figura 36.11. Ruolo della trombina nell'emostasi e nell'attivazione cellulare. Tx: trombassano; PG: prostaglandina; tPA: attivatore tissutale del plasminogeno; PDGF: platlet derived growth factor (fattore di crescita derivato dalle piastrine). Liberamente tratto da Cotran (1999)

Oltre ad un ruolo critico nel

- generare la fibrina polimerizzata

la trombina:

- induce direttamente l'aggregazione e la secrezione piastrinica
- attiva l'endotelio che a sua volta genera molecole di adesione leucocitaria, ed una varietà di mediatori:
  - fibrinolitici: tPA (attivatore del plasminogeno tissutale)
  - vasoattivi: NO, PGI<sub>2</sub>
  - citochine: PDGF (platlet derived growth factor)
- attiva direttamente cellule infiammatorie mononucleate



### 36.3.4. IL SISTEMA FIBRINOLITICO


Il sistema fibrinolitico è una cascata che conduce alla formazione di plasmina (anche detta fibrinolisin)

Questa cascata è strettamente controllata da fattori che portano alla sua attivazione e fattori che ne rallentano la velocità

La funzione della plasmina è duplice:

- bloccare l'espansione indefinita dell'evento coagulativo
- sciogliere piccoli coaguli insorti senza una forte pressione pro-coagulativa limitando gli eventi coagulativi efficaci alle situazioni realmente significative

Figura 36.12. Il sistema fibrinolitico. In blu i fattori attivanti, in rosso i fattori inibenti. XIIa: fattore XII di Hageman attivato. Liberamente tratto da: Tripodi (2011)



#### L'attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA)

L'affinità di t-PA (attivatore tissutale del plasminogeno) per la fibrina lo rende un efficientissimo agente terapeutico in quanto indirizza l'attività fibrinolitica sui coaguli di recente formazione

L'importanza del t-PA per la fibrinolisi è confermata dal successo delle terapie con t-PA ricombinante nell'infarto miocardico acuto, dove la somministrazione sistemica di questo composto è in grado di riaprire la coronaria occlusa dal trombo, riducendo l'estensione e la gravità dell'infarto

## 36.4. Patologia della coagulazione

### 36.4.1. CLASSIFICAZIONE DELLE ALTERAZIONI DELLA COAGULAZIONE

 Le alterazioni della coagulazione si distinguono essenzialmente in:

● **condizioni con diatesi emorragica**

- alterazioni dell'attività piastrinica (numero e/o funzionalità)
- alterazioni della cascata dei fattori della coagulazione
- alterazioni delle cellule endoteliali (porpore vascolari)

● **condizioni con diatesi trombotica**

- danno all'endotelio (aterosclerosi in primis)
- stasi o turbolenza del flusso ematico
- iper-coagulabilità del sangue

● **alterazioni complesse (si hanno manifestazioni miste)**

- coagulazione intra-vascolare disseminata

### 36.4.2. PATOLOGIA GENETICA DEI FATTORI DELLA COAGULAZIONE

Tabella 36.71: principali difetti genetici nei fattori della coagulazione con diatesi emorragica

Fattore deficiente	Incidenza	Cromosoma	Eredità
fibrinogeno	1:1 milione	4	autosomica recessiva
protrombina	1:2 milione	11	autosomica recessiva
fattore V	1:1 milione	1	autosomica recessiva
fattore VII	1:500,000	13	autosomica recessiva
fattore VIII	1:10,000	X	legata all'X recessiva
fattore IX	1:60,000	X	legata all'X recessiva
fattore X	1:1 milione	13	legata all'X recessiva
fattore XI	1:1 milione	4	legata all'X recessiva
fattore XIII	1:1 milione	6 (subunità A) 1 (subunità B)	autosomica recessiva

## 36.5. Trombosi

### Definizione di trombosi

La trombosi è l'attivazione impropria della coagulazione in sede intra-vascolare

#### 36.5.1. TRIADE DI VIRCHOW

Tre principali fattori (triade di Virchow) predispongono alla formazione della trombosi:

- danno all'endotelio
- stasi o turbolenza del flusso ematico
- iper-coagulabilità (trombofilia) del sangue (aumento della velocità di base della cascata proteasica della coagulazione)




Figura 36.13.  
Triade di Virchow




Figura 36.14. Trombosi in un'arteria. La parte esterna è già parzialmente organizzata. Verso il centro il trombo è ancora giovane

Dalla collezione Eugenio Bonetti, Istituto di Patologia generale dell'Università di Bologna

#### 36.5.2. DANNO ALL'ENDOTELIO



È l'influenza dominante e può da sola causare trombosi

Indipendentemente dalla causa di danno endoteliale si ha esposizione del collagene sub-endoteliale, aderenza delle piastrine, esposizione del fattore tissutale e locale deplezione di prostaciclina ed attivatore del plasminogeno

#### 36.5.3. ALTERAZIONI NEL FLUSSO EMATICO



La turbolenza contribuisce alla trombosi arteriosa e cardiaca causando disfunzione e danno endoteliale e sacche di stasi

La stasi è il fattore principale nello sviluppo di trombi venosi

Stasi e turbolenza alterano il normale flusso laminare concentrico del sangue provocando:

- contatto delle piastrine con l'endotelio
- prevenzione della diluizione da parte del flusso normale dei fattori attivati della coagulazione
- ritardato arrivo di fattori inibitori della coagulazione e permettono quindi l'innescio della formazione del coagulo
- promozione dell'attivazione endo-cellulare

### 36.5.4. IPER-COAGULABILITÀ

☞ Contribuisce meno frequentemente agli stati trombotici. Può avere molte cause diverse: le principali sono elencate nella tabella sottostante

Tabella 36.72: principali cause di iper-coagulabilità

<b>cause genetiche</b>	fattore V mutato (10-15% della popolazione bianca caucasica)
	deficienza di anti-trombina III
<b>cause acquisite ad alto rischio</b>	immobilizzazione prolungata a letto
	infarto del miocardio
	danno tissutale grave (fratture, ustioni, chirurgia)
	neoplasie maligne
	valvole cardiache artificiali
<b>Cause acquisite a basso rischio</b>	sindrome nefrosica
	contraccettivi orali
	fumo

### 36.5.5. TROMBOFILIE EREDITARIE




Figura 36.15. Trombofilie ereditarie. Liberamente tratto da Seugsohn (2001)

### 36.5.6. DESTINO DEL TROMBO

Se il paziente sopravvive agli effetti immediati dell'ostruzione trombotica vascolare il trombo va incontro a una combinazione dei 4 eventi seguenti:

- **dissoluzione**
- **propagazione**: il trombo cresce alle sue estremità
- **embolizzazione**: si stacca dalla parete e si muove seguendo la corrente circolatoria
- **organizzazione e ricanalizzazione** (frutto dell'attivazione del processo riparativo): neo-angiogenesi all'interno del trombo e possibile ricanalizzazione e/o trasformazione in tessuto cicatriziale fibroso




Figura 36.16. Conseguenze della trombosi venosa. Liberamente tratto da: Cotran (1999)

## 36.6. Embolia

### Definizione

*L'embolo è una massa intra-vascolare solida, liquida o gassosa, non miscibile con il plasma che viene trasportata dal sangue in una sede lontana dal suo punto di origine*

### 36.6.1. TIPI DI EMBOLI

Il 99% degli emboli è costituito da

- frammenti di trombi

da cui il termine di **trombo-embolia**

Rare forme di emboli sono rappresentati da

- goccioline di grasso (emboli di midollo osseo giallo in persone anziane a seguito di fratture)
- bolle di aria o di azoto
- detriti di placche aterosclerotiche (emboli di colesterolo)
- frammenti tumorali
- frustoli di midollo osseo
- corpi estranei

### 36.6.2. DESTINO DEGLI EMBOLI

☞ In base alla loro sede di origine gli emboli possono essere trasportati in qualunque punto dell'albero vascolare; le conseguenze cliniche dipendono dalla loro localizzazione nella circolazione polmonare o sistemica

Gli emboli bloccano i vasi di calibro troppo piccolo per permetterne il passaggio, determinando un'occlusione parziale o totale del vaso stesso

La conseguenza più seria di un episodio trombo-embolico è la necrosi ischemica (**infarto**) del tessuto irrorato dal vaso occluso

Gli infarti trombo-embolici dei polmoni (embolia polmonare) e dell'encefalo (ictus ischemico) sono tra le cause principali di morbidità e mortalità nei paesi industrializzati

#### Definizione di infarto

*L'infarto è una zona di necrosi dovuta a blocco della circolazione locale*

### 36.6.3. TROMBO-EMBOLIA POLMONARE

☞ La trombo-embolia polmonare costituisce il 10-15% delle morti in pazienti ospedalizzati

In oltre il 95% dei casi, gli emboli originano dalle vene profonde della gamba al di sopra del ginocchio

Essi vengono trasportati dal flusso ematico attraverso canali di calibro sempre maggiore alle sezioni cardiache di destra e da qui nel circolo polmonare

Un paziente che ha già avuto una embolia polmonare ha un alto rischio di averne altre: questa è la ragione per istituire una terapia anticoagulante

Raramente un embolo può passare attraverso un difetto inter-atriale o inter-ventricolare e raggiungere la circolazione sistemica (embolia paradossa)

In base alle dimensioni, un embolo può:

- occludere l'arteria polmonare principale
- bloccarsi in un punto di biforcazione (embolo a sella)
- arrivare sino alle arteriole
- frammentarsi e dare origine ad embolie multiple




Figura 36.17. Trombo-emboli di varie dimensioni nei polmoni. Liberamente tratto da: Lakhani (2003)

**36.6.4. STORIA NATURALE DEI TROMBO-EMBOLI POLMONARI**

☞ La maggior parte degli emboli polmonari (60-80%) sono clinicamente silenti grazie alle loro piccole dimensioni  
Col tempo:

- vanno incontro ad organizzazione
- vengono incorporati nella parete del vaso

☞ Quando il 60%-70% o oltre del circolo polmonare è occluso da emboli si verificano:

- morte improvvisa
- insufficienza acuta del ventricolo destro (cuore polmonare)
- collasso cardiovascolare

**36.6.5. INFARTO ED EMORRAGIA POLMONARE**

☞ L'ostruzione di arterie di medio calibro può dar luogo ad emorragia polmonare e non ad infarto se la zona di parenchima colpito continua ad essere irrorata dalla circolazione bronchiale

Nel contesto di un'insufficienza ventricolare sinistra, con conseguente rallentamento del flusso dell'arteria bronchiale sinistra, tale situazione può provocare un vasto infarto


☞ L'ostruzione delle arteriole polmonari terminali, invece, dà luogo ad infarto polmonare

☞ L'instaurarsi di embolie multiple nel tempo, provoca:

- ipertensione polmonare
- scompenso del cuore destro

**36.6.6. SORGENTI DEGLI EMBOLI POLMONARI**

*Figura 36.18. Embolia venosa. Sorgenti più comuni degli emboli*  
*Liberamente tratto da: Rubin (1994)*



**36.6.7. TROMBO-EMBOLIA SISTEMICA**

☞ Questo termine si riferisce agli emboli trasportati dal circolo arterioso

La maggior parte (80%) prende origine dai trombi murali intracardiaci, mentre i rimanenti originano da trombi associati a placche aterosclerotiche ulcerate o ad aneurismi aortici, o dalla frammentazione di vegetazioni valvolari

Rari gli emboli paradossi (vedi 36.6.3)




Figura 36.19. Embolia arteriosa: sorgenti degli emboli

Liberamente tratto da: Rubin, (1994)

**36.6.8. CONSEGUENZE DELL'EMBOLIA ARTERIOSA**

☞ Gli emboli arteriosi possono localizzarsi in sedi varie; il punto di arresto dipende dalla sede di origine del trombo e dall'anatomia dei vasi arteriosi

Le sedi più frequentemente interessate sono le estremità inferiori e l'encefalo e, in minore misura, l'intestino, i reni e la milza

Le conseguenze degli emboli sistemici dipendono

- dalla presenza e dalle condizioni di un circolo collaterale nel tessuto colpito
- dalla vulnerabilità del tessuto all'ischemia
- dal calibro del vaso occluso

Si noti che il fegato è raramente colpito in quanto riceve sangue dalla doppia vascolarizzazione portale ed arteriosa




Figura 36.20. Embolia arteriosa: infarti

Liberamente tratto da: Rubin (1994)

---

### 36.6.9. EMBOLIA LIPIDICA

---

-  Microscopiche goccioline di grasso possono essere evidenziate nel sangue circolante in seguito a
- fratture delle ossa lunghe e delle ossa piatte che contengono midollo osseo (ricco di lipidi, specie nel paziente anziano)
  - traumi dei tessuti molli (es.: liposuzione)
  - sindrome da schiacciamento
- 

### 36.6.10. EMBOLIA GASSOSA

---

-  La presenza di bolle di gas in circolo determina una ostruzione al flusso (con ischemia dei tessuti a valle) paragonabile a quella determinata da masse trombotiche
- Sono necessari almeno 100 mL di aria per provocare una sintomatologia clinica; le bolle gassose si comportano come masse fisiche, e possono fondersi tra loro per dare origine a masse gassose sufficientemente grandi da occludere un vaso principale
- L'aria può entrare in circolo in seguito a
- manovre ostetriche
  - traumi della parete toracica, dove si generano pressioni negative che possono risucchiare aria all'interno dell'albero venoso
  - malattia da decompressione rapida (malattia dei cassoni)
- 

---

### 36.6.11. EMBOLIA DI LIQUIDO AMNIOTICO

---

-  L'embolia di liquido amniotico è una grave ma rara complicanza del travaglio e dell'immediato *post-partum*
- ha una frequenza di 1 su 50.000 nascite
  - presenta una mortalità di oltre l'80%
  - rappresenta una delle cause principali di mortalità materna gravidico/perinatale, dato che altre complicanze ostetriche, quali l'eclampsia (ipertensione e convulsioni) e l'embolia polmonare, sono oggi per lo più controllabili
- 

-  Eventi fisiopatologici che rendono severa l'embolia da liquido amniotico
- la causa fondamentale è il passaggio di liquido amniotico, con tutti i suoi componenti, nella circolazione materna attraverso una lacerazione delle membrane placentari ed una rottura delle vene uterine
  - l'esordio è caratterizzato da dispnea grave e improvvisa, cianosi e shock ipotensivo, seguiti da convulsioni e coma
  - se la paziente sopravvive alla crisi iniziale, si sviluppa edema polmonare e, in circa la metà dei casi, coagulazione intra-vascolare disseminata (CID), dovuta al rilascio di sostanze trombotiche dal liquido amniotico
-

### 36.6.12. COAGULAZIONE INTRA-VASCOLARE DISSEMINATA




Figura 36.21. Patogenesi della coagulazione intra-vascolare disseminata (CID)

### 36.7. Principali fonti utilizzate

Cotran, R.S., Kumar, V., Collins, T. (1999) *Robbins pathologic basis of disease*. VI ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia

Lakhani, S.R., Dilly, S.A., Finlayson, C.J., Dogan, A. (2003) *Basic pathology. An introduction to the mechanisms of disease*. III ed. Arnold, London

Mann, K.G. (1984) *The biochemistry of coagulation*. *Clin. Lab. Med.* 4, 207-220

Muth, C. M., Shank, E. (2000) *Gas embolism*. *N. Engl. J. Med.* 342, 476-482

Rubin, R., Farber, J.L. (1994) *Pathology*. II ed. Lippincott, Philadelphia

Seugsohn, U., Lubetsky, A. (2001) *Genetic susceptibility to venous thrombosis*. *N. Engl. J. Med.* 244, 1222-1231

Tripodi, A., Mannucci, P.M. (2011) *The coagulopathy of chronic liver disease*. *N. Engl. J. Med.* 365, 147-156

